

クライアント(パソコン)へのメールアカウント追加手順

【必要な情報】

メールの設定を行なうために、以下の設定情報が必要になります。お手元にご用意ください。

- ・メールアドレス
- ・受信メールサーバー／送信メールサーバー名
- ・ユーザー名(アカウント名)
- ・パスワード

1)「Outlook 2013」を起動し、「ファイル」タブをクリックします。



2)「情報」→「アカウントの追加」をクリックします。



- 3) 「自動アカウントセットアップ」の画面で「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする」を選択して、「次へ」をクリックします。



アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com


パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- 4) 「サービスの選択」の画面で「POP または IMAP」を選択して、「次へ」をクリックします。



アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

その他(O)
以下の一覧に示されている種類のサーバーに接続します

Fax Mail Transport

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

5)「インターネット電子メール設定」の画面で以下のように設定して、「詳細設定」をクリックします。

名前：送信者の名前として送信先に表示される

電子メールアドレス：メールアドレス

受信/送信メールサーバー：mx. お客様ドメイン名


アカウント名：アカウントID

パスワード：パスワードを入力して「パスワードを保存する」にチェックを入れる

6)「送信サーバー」タブをクリックします。「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

7) 「詳細設定」タブをクリックします。

「受信サーバー (POP3)」： 110 「送信サーバー (SMTP)」： 587 と設定して「OK」をクリックします。



※「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れる場合、「サーバーから削除する」にチェックを入れ、できるだけ短い期間に設定してください。
ただし容量の大きなファイルを頻繁に受信する可能性の高い場合などはサーバーにメッセージのコピーを置く設定をできる限り解除して頂くようお願い致します。

※SSL をご利用になる場合(任意)

送受信処理で、SSL (暗号化通信) をご利用になる場合には該当する項目にチェックを入れ、ポート番号を以下の通り変更します。

送信メールの場合	465	SMTP over SSL/TLS
受信メールの場合	995	POP over SSL/TLS

注意: SSL をご利用になる場合、標準の SSL ではメールソフト起動後の初回送信/受信時に『セキュリティの警告』画面が表示されます。この画面は無視して「続行」してください。
警告を表示させないようにするには SSL サーバー証明書を別途購入する必要があります。
詳しくは、エーシーエスまでお問合せください。

8) 「インターネット電子メール設定」画面に戻りましたら、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
 名前(N): ACS山田
 電子メール アドレス(E): yamada@acs-net.co.jp

サーバー情報
 アカウントの種類(A): POP3
 受信メール サーバー(I): mx.*****.co.jp
 送信メール サーバー (SMTP)(O): mx.*****.co.jp

メール サーバーへのログイン情報
 アカウント名(U): acs0001
 パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
 アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
 アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

9) 「テスト アカウント設定」画面が表示されます。テストが完了したら「閉じる」をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。


中止(S)

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

8)「セットアップの完了」の画面で、「完了」をクリックします。



以上でメールの設定は完了です。