

メール設定マニュアル

Android 版 Gmail アプリ (IMAP)

2026 年 1 月より、Gmail での POP 方式のメール受信機能が終了します。

IMAP 方式でのご利用は SSL 化が必須となるため、SSL 未対応で Gmail をご利用される場合には右記の連絡先までご相談ください。

株式会社エーシーエス システム開発部 システム開発課
WEB サポート担当

E-Mail: support@acs-net.co.jp
TEL: 0284-70-2215


I Gmail アプリの新規メールアカウント設定手順

画面の見た目はお使いの機種やバージョンにより若干異なる場合があります。




画面右上のプロフィールアイコンをタップ

1. Gmail アプリを起動し、
画面右上のプロフィールアイコンをタップします。



2. デバイスに登録されているアカウントが表示されます。
[別のアカウントを追加] をタップしてください。

[別のアカウントを追加] をタップ



3. 追加したいアカウントの種類を選択します。
最下部の [その他] をタップします。



4. 当社発行の『メール ID・パスワード通知書』
をご用意ください。
設定するお客様の [メールアドレス] を入力し、
[次へ] をタップします。




5. [個人用 (IMAP)] をタップします。
※この画面が表示されない場合は次の 6. に
進んでください。



6. 設定するお客様の [パスワード] を入力し、
[次へ] をタップします。
パスワード：
8 文字もしくは 12 文字の半角英数字



6. 受信サーバーの設定項目を入力します。
[サーバー] の項目を入力し、[次へ] をタップします。
[ユーザー名] と [パスワード] は前画面までで入力したもののがそのまま入力されています。
- サーバー：
*****.rs1.acs-net.jp という形式で
お客様の事業所毎に割り当てられています。



7. 続いて送信サーバーの設定です。
[SMTP サーバー] は前画面で入力した [サーバー] と同じものを入力し、[次へ] をタップしてください。



アカウントのオプション

同期頻度:

15分毎 ▾

メールの着信を知らせる

このアカウントのメールを同期

Wi-Fiへの接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする

次へ [次へ] をタップ



アカウントの設定が完了しました。

アカウント名（省略可）

名前

送信メールに表示されます

次へ [名前] を入力 [次へ] をタップ

8. オプションはお客様の使用方法にあわせて選択してください。
 unnecessary項目があればチェックを外して [次へ] をタップします。

9. [名前] にお客様のお名前（メールの送信者の名前として表示されます）を入力し、[次へ] をタップすると設定完了です。

PC でも同メールアカウントの POP 受信をお願いします！

IMAP 受信は、サーバーのメールを削除しないため、Gmail のみでメールを閲覧していると容量超過を起こしやすくなります。そのため、**PC とスマホの両方で同じメールアカウントを設定し、PC では従来通り POP での受信をお願いいたします。**

それでも容量超過のお知らせが頻繁に届く場合、ご契約プランの範囲内で、**対象のメールアドレスの容量の割当を増やすことができます。** ご希望の場合 Web サポート担当までお問合せください。