

## クライアント(パソコン)へのメールアカウント追加手順

### 【必要な情報】

メールの設定を行なうために、以下の設定情報が必要になります。お手元にご用意ください。

- ・メールアドレス
- ・受信メールサーバー／送信メールサーバー名
- ・ユーザー名(アカウント名)
- ・パスワード

1)「Outlook 2016」を起動し、「ファイル」タブをクリックします。

\*そのパソコンでアカウント未設定の場合は Outlook 起動時に手順3)へ進みます。

。



図1 Outlook2016 のファイルタブ

2)「情報」 → 「アカウントの追加」をクリックします。



図2 アカウントの追加ボタン

- 3) 枠内に自分のメールアドレスを入力します。  
詳細オプションをクリックして項目を開き、ボックスにチェックをいれて、接続をクリックします。




図3 メールアドレス設定画面

- 4) POP をクリックします。




図4 メール設定画面

5) 以下の図5の画面に進んだ場合には以下の項目を確認・入力し、次へをクリックしてください。表示されなかった場合は手順8)に進んでください。

#### 受信メール

サーバー：mx. お客様ドメイン名

ポート：110

#### 送信メール

サーバー：mx. お客様ドメイン名

ポート：587

チェックボックス：すべてチェックなし

#### ※SSLをご利用になる場合(任意)

送受信処理で、SSL(暗号化通信)をご利用になる場合には該当する項目にチェックを入れ、ポート番号を以下の通り変更します。

送信メールの場合	465	SMTP over SSL/TLS
受信メールの場合	995	POP over SSL/TLS

注意：SSLをご利用になる場合、標準のSSLではメールソフト起動後の初回送信／受信時に『セキュリティの警告』画面が表示されます。この画面は無視して「続行」してください。

警告を表示させないようにするにはSSLサーバー証明書を別途購入する必要があります。

詳しくは、エーシーエスまでお問合せください。

POP アカウントの設定 tanaka @acs-net.co.jp  
(別のユーザー)

受信メール  
サーバー  ポート   
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール  
サーバー  ポート   
 暗号化方法   
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信  
 既存のデータファイルを使用  参照...

次へ

図5 POP アカウントの設定

6) 手順 5) と同じサーバー名が表示されていることを確認します。ユーザー名に "アカウント ID" (メールアドレスではありません) を入力します。パスワードを入力し、チェックボックスにチェックを入れ、OK をクリックします。




図 6 アカウント ID とパスワードの入力

7) チェックボックスのチェックを外して、OK をクリックすると、アカウントが登録されます。本手順書の手順 8) から手順 10) の設定を行う必要はございません。手順 11) に進んでください。




図 7 セットアップの完了

- 8) メールアカウントのパスワードを入力し、接続をクリックします。




図8 パスワードの入力

- 9) サーバーに“mx. お客様ドメイン名”を入力します。ユーザー名に“アカウント ID”（メールアドレスではありません）を入力します。パスワードを入力し、チェックボックスにチェックを入れ、OK をクリックします。




図9 サーバー名・アカウント ID・パスワードの入力

- 10) “Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する”からチェックを外し、完了をクリックすると、アカウントが登録されます。




図 10 アカウント追加完了画面

- 11) アカウント登録後に Outlook を起動し、左上のファイルタブをクリックします。




図 11 ファイルタブ

12) アカウント設定をクリックし、表示されたメニューからさらにアカウント設定をクリックします。



図 12 アカウント情報

13) 以下の自分で設定したアカウント名をダブルクリックします。




図 13 アカウント名をクリック

- 14) 「サーバーにメッセージのコピーを残す」にチェックを入れる場合、「サーバーから削除する」にチェックを入れ、できるだけ短い期間に設定してください。  
ただし容量の大きなファイルを頻繁に受信する可能性の高い場合などはサーバーにメッセージのコピーを置く設定をできる限り解除していただくようお願いいたします。  
次へをクリックし、次の表示で完了をクリックします。  
SSL を使わない場合は以上で設定完了です。

POP アカウントの設定  
tanaka@acs-net.co.jp

全般設定

自分の名前 田中 太郎

アカウント名 tanaka@acs-net.co.jp  
例: "職場" または "Microsoft アカウント"

返信先アドレス

組織

メールの設定

サーバーにメッセージのコピーを残す

サーバーから削除する 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除

メールの設定をリセット 次へ

図 14 メッセージ削除の設定



15) 本手順書の手順8)から手順10)の手順でセットアップを行い、SSLをご利用になる場合(任意)のみ、以降の手順を行ってください。

アカウント設定からプロファイルの管理をクリックします。変更を許可しますかというメッセージが出た場合は”はい”を選択します。



図 15 プロファイルの管理

16) 電子メールアカウントをクリックします。




図 15 電子メールアカウント

## 17) アカウント名をダブルクリックします。



図 17 アカウントの選択

## 18) 詳細設定をクリックします。




図 18 アカウントの詳細設定

19) 送受信処理で、SSL(暗号化通信)をご利用になる場合には該当する項目にチェックを入れ、ポート番号を以下の通り変更します。

送信メールの場合	465	SMTP over SSL/TLS
受信メールの場合	995	POP over SSL/TLS

注意: SSL をご利用になる場合、標準の SSL ではメールソフト起動後の初回送信／受信時に『セキュリティの警告』画面が表示されます。この画面は無視して「続行」してください。

警告を表示させないようにするには SSL サーバー証明書を別途購入する必要があります。詳しくは、エーシーエスまでお問合せください。

図 19 SSL の設定