

## クライアント(パソコン)へのメールアカウント追加手順

### 【必要な情報】

メールの設定を行なうために、以下の設定情報が必要になります。お手元にご用意ください。

- ・メールアドレス
- ・受信メールサーバー／送信メールサーバー名
- ・ユーザー名(アカウント名)
- ・パスワード

1) Windows Live Mail 2011 を起動し、「アカウント」の「電子メール」をクリックします。



2) 「自分の電子メールアカウントを追加する」の画面で以下のように設定して、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

### 自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。  
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス:  
yamada@acs-net.co.jp  
[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:  
.....  
 パスワードを保存する(B)

表示名:  
ACS 山田

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば  
Hotmail  
Gmail  
などが利用可能です。

キャンセル **次へ**

電子メールアドレス：メールアドレス

パスワード：パスワードを入力して「パスワードを保存する」にチェックを入れる

表示名：送信者の名前として送信先に表示される

手動でサーバー設定を構成する：チェックを入れる

3)「サーバー設定を構成」の画面では以下のように設定して、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

## サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類:  
POP

サーバーのアドレス: mx.\*\*\*\*\*.co.jp      ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する:  
クリア テキスト

ログオンユーザー名:  
acs0001

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mx.\*\*\*\*\*.co.jp      ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル      戻る      次へ

【受信サーバー情報】

サーバーのアドレス : mx. お客様ドメイン名      ポート : 110

ログオンユーザー名 : アカウント ID

【送信サーバー情報】

サーバーのアドレス : mx. お客様ドメイン名      ポート : 587

認証が必要 : チェックを入れる

4)「電子メールアカウントが追加されました」と表示されたら、「完了」をクリックします。

Windows Live メール


## 電子メール アカウントが追加されました

✓ yamada@acs-net.co.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)


完了(E)

5)「アカウント」タブ → 「作成したアカウント」 → 「プロパティ」をクリックします。




6)「サーバー」タブをクリックします。

画面下の「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れて、「設定」をクリックします。



「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。



送信メールサーバー

ログオン情報

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(O)

アカウント名(C):


パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル

- 9) 「詳細設定」タブをクリックして、サーバーのポート番号を設定します。  
「送信メール(SMTP)」： 587 「受信サーバー(POP3)」： 110 と設定します。



※「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れる場合、「サーバーから削除する」にチェックを入れ、できるだけ短い期間に設定してください。  
ただし容量の大きなファイルを頻繁に受信する可能性の高い場合などはサーバーにメッセージのコピーを置く設定をできる限り解除して頂くようお願い致します。

#### ※SSL をご利用になる場合(任意)

送受信処理で、SSL(暗号化通信)をご利用になる場合には該当する項目にチェックを入れ、ポート番号を以下の通り変更します。

送信メールの場合	465	SMTP over SSL/TLS
受信メールの場合	995	POP over SSL/TLS

注意：SSL をご利用になる場合、標準の SSL ではメールソフト起動後の初回送信／受信時に『セキュリティの警告』画面が表示されます。この画面は無視して「続行」してください。  
警告を表示させないようにするには SSL サーバー証明書を別途購入する必要があります。詳しくは、エーシーエスまでお問合せください。

- 10) 最後に「OK」をクリックして、全ての画面を閉じます。

以上でメールの設定は完了です。