


クライアント(パソコン)へのメールアカウント追加手順

【必要な情報】

メールの設定を行なうために、以下の設定情報が必要になります。お手元にご用意ください。

- ・メールアドレス
- ・受信メールサーバー／送信メールサーバー名
- ・アカウントID(ユーザー名)
- ・パスワード

1)「Outlook 2010」を起動し、「ファイル」→「情報」→「アカウントの追加」をクリックします。



- 2) 「自動アカウントセットアップ」の画面で「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする」を選択して、「次へ」をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled "新しいアカウントの追加" (Add New Account). The main heading is "自動アカウント セットアップ" (Automatic Account Setup) with the subtext "他の種類のサーバーに接続します。" (Connect to other types of servers). There are three radio button options:

- 電子メール アカウント(A) (Email Account)
- テキスト メッセージング (SMS)(X) (Text Messaging)
- 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M) (Manually configure for email or other services)

The "Manually configure" option is highlighted with a red box. Below the options are input fields for Name (Y), Email Address (E), Password (P), and Password Confirmation (T). The "Next" button (次へ(N) >) is highlighted with a red box.

- 3) 「サービスの選択」の画面で「インターネット電子メール」を選択して、「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the same dialog box, but at the "サービスの選択" (Service Selection) screen. There are three radio button options:

- インターネット電子メール(I) (Internet Email) - POP または IMAP サーバーに接続して、電子メール メッセージを送受信します。 (Connect to POP or IMAP server to send/receive email messages.)
- Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(M) (Microsoft Exchange or compatible service) - 接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。 (Connect to access email messages, calendar, contacts, fax, and voice mail messages.)
- テキスト メッセージング (SMS)(X) (Text Messaging) - モバイル メッセージング サービスに接続します。 (Connect to mobile messaging service.)

The "Internet Email" option is highlighted with a red box. The "Next" button (次へ(N) >) is also highlighted with a red box.

4)「インターネット電子メール設定」の画面で以下のように設定して、「詳細設定」をクリックします。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): ACS 山田
電子メール アドレス(E): yamada@acs-net.co.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mx*****.co.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mx*****.co.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(N): acs0001
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(N)
 既存の Outlook データ ファイル(O)

参照(S)

詳細設定(D)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

名前：送信者の名前として送信先に表示される

電子メールアドレス：メールアドレス

受信/送信メールサーバー：mx. お客様ドメイン名

アカウント名：アカウント ID

パスワード：パスワードを入力して「パスワードを保存する」にチェックを入れる

5)「送信サーバー」タブをクリックします。「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(L)
 次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(R)


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(D)

OK キャンセル

6) 「詳細設定」タブをクリックします。


「受信サーバー(POP3)」: 110 「送信サーバー(SMTP)」: 587 と設定して「OK」をクリックします。



※「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れる場合、「サーバーから削除する」にチェックを入れ、できるだけ短い期間に設定してください。

ただし容量の大きなファイルを頻繁に受信する可能性の高い場合などはサーバーにメッセージのコピーを置く設定をできる限り解除して頂くようお願い致します。

7) 「インターネット電子メール設定」画面に戻りましたら、「次へ」をクリックします。



8)「セットアップの完了」の画面で、「完了」をクリックします。



以上でメールの設定は完了です。