

クライアント(パソコン)へのメールアカウント追加手順

【必要な情報】

メールの設定を行なうために、以下の設定情報が必要になります。お手元にご用意ください。

- ・メールアドレス
- ・受信メールサーバー／送信メールサーバー名
- ・アカウントID(ユーザー名)
- ・パスワード

1) Windows Live Mail 2011 を起動し、「アカウント」の「電子メール」をクリックします。



2) 「自分の電子メールアカウントを追加する」の画面で以下のように設定して、「次へ」をクリックします。

A screenshot of the '自分の電子メール アカウントを追加する' (Add your own email account) setup screen in Windows Live Mail. The screen has a light blue header with the title and a subtitle: 'Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。 Windows Live にサインイン'. The main content area contains several input fields and checkboxes, all enclosed in a red box:

- '電子メール アドレス:' field with 'yamada@acs-net.co.jp' entered.
- A link: '新しくメール アドレスを作成する方はこちら'.
- 'パスワード:' field with masked characters '.....'.
- Checkbox: 'パスワードを保存する(B)'
- '表示名:' field with 'ACS 山田' entered.
- Checkbox: '手動でサーバー設定を構成する(C)'

To the right of these fields, there is explanatory text: 'Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。'. At the bottom right, there are two buttons: 'キャンセル' and '次へ', with the '次へ' button highlighted by a red box.

電子メールアドレス：メールアドレス

パスワード：パスワードを入力して「パスワードを保存する」にチェックを入れる

表示名：送信者の名前として送信先に表示される

手動でサーバー設定を構成する：チェックを入れる

3)「サーバー設定を構成」の画面では以下のように設定して、「次へ」をクリックします。

【受信サーバー情報】

サーバーのアドレス : mx. お客様ドメイン名 ポート : 110

ログオンユーザー名 : アカウント ID

【送信サーバー情報】

サーバーのアドレス : mx. お客様ドメイン名 ポート : 587

認証が必要 : チェックを入れる


4)「電子メールアカウントが追加されました」と表示されたら、「完了」をクリックします。

5)「アカウント」タブ → 「作成したアカウント」 → 「プロパティ」をクリックします。




6)「サーバー」タブをクリックします。


画面下の「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れて、「設定」をクリックします。



「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。



- 9) 「詳細設定」タブをクリックして、サーバーのポート番号を設定します。
 「送信メール(SMTP)」： 587 「受信サーバー(POP3)」： 110と設定します。



※「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れる場合、「サーバーから削除する」にチェックを入れ、できるだけ短い期間に設定してください。
 ただし容量の大きなファイルを頻繁に受信する可能性の高い場合などはサーバーにメッセージのコピーを置く設定をできる限り解除して頂くようお願い致します。

- 10) 最後に「OK」をクリックして、全ての画面を閉じます。

以上でメールの設定は完了です。